NAME

gs2 vfd - HAL userspace component for Automation Direct GS2 VFD's

SYNOPSIS

gs2_vfd [OPTIONS]

DESCRIPTION

このマニュアルページでは、 $gs2_vfd$ コンポーネントについて説明しています。 このコンポーネントは、modbus 接続を介して GS2 の読み取りと書き込みを行います。

gs2 vfd は LinuxCNC で使用するためのものです

OPTIONS

-b, --bits <n>

(デフォルトは8) データビット数を<n>に設定します。n は5から8まででなければなりません。

-d, --device <path>

(デフォルト/dev/ttySO)使用するシリアルデバイスノードの名前を設定します。

-v, --verhose

詳細モードをオンにします。

-g, --debug

デバッグメッセージをオンにします。 シリアルエラーがある場合、これは煩わしいもの になる可能性があることに注意してください。 デバッグモードでは、すべての modbus メッセージが端末に 16 進数で出力されます。

-n, --name <string>

(デフォルト gs2_vfd)HAL モジュールの名前を設定します。 HAL comp 名は <string>に設定され、すべてのピン名とパラメーター名は<string>で始まります。

-p, --parity [even,odd,none]

(デフォルトは奇数) シリアルパリティを偶数、奇数、またはなしに設定します。

-r, --rate <n>

(デフォルトは 38400) ボーレートを<n>に設定します。 レートが次のいずれでもない 場 合 は エ ラ ー で す : 110、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200

-s, --stopbits [1,2]

(デフォルト1) シリアルストップビットを1または2に設定します

-t, --target <n>

(デフォルト 1)MODBUS ターゲット(スレーブ)番号を設定します。 これは、で設定したデバイス番号と一致する必要があります GS2。

-A, --accel-seconds <n>

(デフォルトは 10.0) スピンドルを 0 から最大 RPM に加速する秒数

-D, --decel-seconds <n>

(デフォルトは 0.0)スピンドルを最大 RPM から 0 に減速する秒数。 0.0 に設定すると、スピンドルは制御された減速なしで惰走停止することができます。

-R, --braking-resistor

この引数は、GS2 VFD に制動抵抗器が取り付けられている場合に使用する必要があります(GS2 マニュアルの付録 A を参照)。 減速過電圧失速防止を無効にし(GS2 modbus パラメーター 6.05 を参照)、モーターが高電圧を再生している状況でも VFD がブレーキをかけ続けることができます。 再生電圧は安全に制動抵抗器にダンプされます。

PINS

<name>.DC-bus-volts (float, out)

from the VFD

<name>.at-speed (bit, out)

ドライブがコマンド速度のとき

<name>.err-reset (bit, in)

reset errors sent to VFD

<name>.firmware-revision (s32, out)

from the VFD

<name>.frequency-command (float, out)

from the VFD

<name>.frequency-out (float, out)

from the VFD

<name>.is-stopped (bit, out)

VFD が 0Hz 出力を報告するとき

<name>.load-percentage (float, out)

from the VFD

<name>.motor-RPM (float, out)

from the VFD

<name>.output-current (float, out)

from the VFD

<name>.output-voltage (float, out)

from the VFD

<name>.power-factor (float, out)

from the VFD

<name>.scale-frequency (float, out)

from the VFD

<name>.speed-command (float, in)

RPM で VFD に送信される速度 VFD で設定されているモーター最大 RPM よりも速い速度を送信するとエラーになります

<name>.spindle-fwd (bit, in)

VFD に送信される FWD の場合は 1、REV の場合は 0

<name>.spindle-on (bit, in)

VFD に送信されるオンの場合は1、オフの場合は0、実行中のみオン

<name>.spindle-rev (bit, in)

オンの場合は1、オフの場合は0、実行中のみオン

<name>.status-1 (s32, out)

Drive Status of the VFD (see the GS2 manual)

<name>.status-2 (s32, out)

VFD のドライブステータス(**GS2** マニュアルを参照)値は、オンになっているすべてのビットの合計であることに注意してください。 したがって、ドライブが実行モードにあることを意味する 163 は、3 (実行) + 32 (シリアルによって設定された周波数) + 128 (シリアルによって設定された操作)の合計です。

PARAMETERS

<name>.error-count (s32, RW)

<name>.loop-time (float, RW)

modbus がポーリングされる頻度(デフォルトは 0.1)

<name>.nameplate-HZ (float, RW)

モーターの銘板 Hz (デフォルトは 60)

<name>.nameplate-RPM (float, RW)

モーターの銘板 RPM (デフォルトは 1730)

<name>.retval (s32, RW)

HAL のエラーの戻り値

<name>.tolerance (float, RW)

速度許容差 (デフォルトは 0.01)

<name>.ack-delay (s32, RW)

at-speed をチェックする前の読み取り/書き込みサイクル数(デフォルトは 2)

SEE ALSO

GS2 Driver in the LinuxCNC documentation for a full description of the GS2 syntax

GS2 Examples in the LinuxCNC documentation for examples using the GS2 component

HISTORY

BUGS

現時点では不明です。

AUTHOR

John Thornton

LICENSE

GPL